誰でも確実にデキる! サーバ仮想化の手順を詳解

PC雑誌のサーバ特集でよく見 かけるのが、「使わなくなった非力 なPCをサーバにして活用しよう」 というリユース記事。しかし、寿命 が近づいている古いPCをサーバ へ転用するのは、運用面を考える とリスクが高い。また、システムの 構築やデータの移行など、複数 のPCを使用した作業が必要とな るなど、手間もかかってしまう。

こうした問題を解決してくれる のが「サーバ仮想化」だ。仮想マ シン上でサーバを動かせば、サー バのコピーを外付けHDDにカン タンに書き出すことができ、トラブ ルからの復旧もスムーズだ。こう なると「もはや仮想化しない手は ない!」……というワケで、適当な マシンを持っている人は、本稿を 参考にぜひともサーバ仮想化に トライレてみてほしい。



基礎知識 仮想化とは?

仮想化とは、「仮想化ソフト」を使 てOS上に仮想のPC(仮想マシ ン)を作成すること。仮想マシンは ソフトウエアによって再現された CPU、メモリ、グラフィック機能、サ ウンド機能、HDDを備えており、 WindowsやLinuxといったOSを~ レストールして、実機のように動作 させることができるのだ。

必要なスペックは?・

仮想マシンでOSを動かす場合、 動かすよりも、若干高めのマシン スペックが必要だ。とはいえ、ファ イル共有サーバを1台動かすだけ なら、Atomのような非力なCPUでも問題はない。メモリも2GBあれば 十分。むしろ、発熱の低いCPUの ほうが、常時起動させるサーバとは 相性がよい、ただ メディアサーバ として活用するにはある程度のパ ワーは必須。新調する場合は、性 能と消費電力とのバランスがよい 「Athlon II X2」などがオススメだ。

準備を仮想サーバ構築に必要なもの

仮想サーバ構築には、大容量HDDを Linuxマシンでもどちらでも構わない。今 搭載したPC、仮想化ソフト、そして仮想 マシンにインストールするためのOSが必 要。実機のOSはWindowsマシンでもトールして使用した。

回は実機に「Windows 7」を用意し、仮 想マシンには「Ubuntu 10.04」をインス



‡ソフト導入 仮想化ソフトのインストール

現在は、有料・無料を問わず多数 の仮想化ソフトを利用できるが、今回は 「VirtualBox」(無料)を使用した。公式 サイトからソフトを入手し、インストールを 行なおう。



Oracle VM VirtualBox 3.2 F者>Oracle クァイル名>VirtualBox-3.2.6-63112-Win.exe JRL>http://jp.sun.com/products/



VirtualBoxの公式サイトにアクセスし「ダウンロ ド」のリンクをクリック。

ソフトを入手



「Windows Platforms」にあるリンクをクリックしてインストーラを入手する。

PCにインストール

サイトにアクセス



ダウンロードしたファイルを実行し、PCに VirtualBoxをインストールする。

●リナックスマニアックス

ハイレベルでマニアック (本誌比) なコーナー。 今回はウェブニュースや広告でたびたび 見かける「サーバ仮想化」にチャレンジ!

‡準備 仮想マシンを作成する


VirtualBoxのインストールが完了した ら、次は仮想マシンを作成する。この作 業では仮想マシンで利用するメモリと HDD容量の割り当てを行なう。仮想マ シンに割り当てるメモリ量は512MB~ 1GBもあれば十分だが、割り当てた分 だけ、実機で使える分も減ってしまうの で要注意。仮想マシンで使用するメモ リは、実機に搭載されている物理メモリ 容量の半分以内に抑えておこう。HDD 容量は余裕があるに越したことはないの で、仮想マシン専用のHDDを増設して おくのがベストだ。

01 新規ボタンで フィザードを開始



の左上の「新規」ボタンをクリック。 新規(N)

02 仮想PCの名前と



仮想マシンの名前を入力し、インストールするOS タイプを指定する。

03 仮想マシンで使用するメモリの量を設定する



仮想マシンに割り当てるメモリの量を指定する。 Ubuntuを動かすなら512MB以上が望ましい

実は実機で動かすよりもカンタンペンリ!

Virtua BOXで「仮想サーバ」を構築&運用!

土準備 仮想マシンの初期設定を行なう

仮想マシンを作成したら、ウィザードで は設定できかった項目の確認と変更を 行なおう。仮想マシンの設定を開いて、 使用するグラフィックメモリの容量を指 定する。仮想マシンのグラフィック処理 能力を高めたければ、メモリの割り当て 量を増やそう。また、LANへの接続方法 をブリッジに変えておけば、ルータから固 定アドレスを直接割り振れるようになる ので、ネットワークの管理がしやすくなる。 設定後は、「スナップショット」を作成して 仮想マシンの状態を保存しておこう。

VirtualBoxの 環境設定を確認



メイン画面左上の「ファイル」を開き、「環境設定」 をクリックする。

02 標準の作成場所を



仮想マシンと仮想HDDが作成されるデフォルトのフォルダ設定の変更が可能だ。

03 作成した仮想マシンの



左側の一覧で仮想マシンを選択し、設定ボタンを

仮想マシンで使用する HDD領域を作成する



動規ハードディスクの作成(℃)

5。「新規ハードディスクの作成」を選択。

05 ストレージの タイプを選択する



可変サイズのストレージ(D) 「可変サイズのストレージ」を選んでおくと、仮想マ シンでの使用量に応じてHDD容量が増減する。

OG 上限となる容量を 設定する



仮想HDDの容量の上限を指定する。サーバのF 途に応じて指定しよう。

07 仮想マシンの作成が



VirtualBoxのメイン画面の左側に仮想マシンが 登録されていることを確認しよう。



「ディスプレイ」→「ビデオ」を選択。ビデオメモリ の容量を変更できる。

05 ネットワークを ブリッジに変更



「ネットワーク」→「アダプタ1」を選択して「割り当 て」を「ブリッジアダプタ」に変更。

OG 仮想マシンの状態を 保存しておく



メイン画面で「スナップショット」タブを選び、カメ ラ形のボタンをクリック。

07 名前を入力して 「OK」をクリック



‡準備 イメージファイルをマウントする

この時点では、仮想マシンのHDDに はまだ何も入っておらず、中身が空っぽ の状態だ。ここにUbuntu 10.04をインス トールする。インストールには、Ubuntu の公式サイトで配布されている「デスク トップ版」のイメージファイルを用いる。 仮想マシンには仮想CD/DVDドライブ が用意されているので、わざわざ光学メ ディアに焼く必要はない。右の手順どお り、イメージファイルのまま仮想マシンに マウントしよう。

01 インストールCDの イメージファイルを登録



「ファイル」→「仮想メディアマネージャ」から、Ubuntu のイメージファイルを登録。

02 イメージファイルを 指定・マウントする



「仮想マシン」→「設定」を開き「ストレージ」のCD/ DVDにイメージファイルを指定。




設定が完了したら「起動」をクリックして仮想マシ ンを起動する。

1設定 VirtualBoxの拡張機能を追加

インストールが完了したら、まずは VirtualBoxの拡張機能である「Guest Additions」を仮想マシン上のUbuntu に導入しておこう。これで仮想マシン の画面解像度が変更できるようにな る。ちなみに、この機能をインストール すると、本来はWindowsとVritualBox で動かしているOSとの間で、クリップ ボードの双方向共有が可能になるが、 Ubuntu10.04では残念ながら未対応。 今後のバージョンアップに期待しよう。

01 Guest Additions インストールを行なう



メイン画面上の「デバイス」から「Guest Additons のインストール」をクリックする

02 CDがマウントされたら 端末でコマンド入力



VBoxLinuxAdditions-x86.run」と入力する。(※ VBOXADDITONS~はCDとファイルの名前)

03 インストールが 完了する



再起動後に、仮想マシンの画像解像度が選択で るようになるぞ。

‡準備 Ubuntu 10.04を手動でインストール

続いてUbuntuをインストールする。 サーバとして使用する場合、通常とは 異なり、パーティションを手動で分割す る点に注意しよう。インストーラ上のメッ セージでは「高度な知識が必要です」と 表示されるが、下にある図の解説に従っ て値を設定すれば問題ない。万一ここ で失敗しても、仮想マシン作成時のス ナップショットに戻ればよいので、神経 質になる必要はないぞ。ここでは、「/」と 「tmp |をあまり小さくしすぎないことと、 「/var」を最大にすることを考えよう。

01 チェックを入れて



が次々に表示される。すべて閉じてよい。

02 インストールを 選択して起動する



起動メニューが表示されたら「Ubuntuをインスト

03 パーティションを 自分で割り当てる



「ディスクの準備」が表示されたら「手動でパーラ

‡導入 SambaをUbuntuにインストールする

ここからはいよいよ、Ubuntuにサーバ 用の機能をインストールして、サーバ構 築を行なう。最初はもっとも基本的な、 WindowsやMacなどといったほかの OSを搭載したPCと、LAN上でファイル 共有するための機能を追加する。その ためには、まず「Samba というファイル サーバソフトをインストールする。インス トールが完了したら「Samba」の設定を 実行するする前に、IPアドレスの固定化 を行なっておこう。

01 Ubuntuソフトウエア センターで探す



検索欄に「Samba」と入力し、「Smaba」を選んで 「インストール」をクリック。

インストール

02 ネットワーク設定を 変更する




「システム」→「設定」→「ネットワーク接続」を開いたら、「IPv4 | タブを選択する。

03 プライベート IPアドレスの固定



IPアドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、DNSサバを入力。値はルータにより異なる。

各パーティションの役割と必要とされる容量



システムの起動に必要なブート・ローダーやその 設定、カーネルなどを格納する。必ずHDDの先頭 に置く。200MB程度必要。

Linuxコマンド、アプリケーション、設定ファイルなど、サーバの運用に必須のファイルを格納する。 不足するとシステムが停止するので、余裕を持っ て10GB以上を割り当てる。

■ ユーザーの「ホーム」フォルダを格納する領域。自 分の利用環境に合わせて設定しよう。 アップデートやインストールの際に、一時的にファイルを保存するディレクトリ。10GB程度あれば十分。


サーバのファイル置き場となる領域。容量が増加 やすいので、上記の4つ+スワップ領域分を引い 、残った容量をすべて割り当てる。

■ 物理メモリが不足した場合に使用する領域。仮想 マシンの物理メモリ量の2倍を割り当てる。



04 パーティションの 種類を指定する





05 パーティションの 容量や属性を設定



上の図の解説どおり、「/boot」には200MBの容 量を割り当て、「先頭」に配置する。

OG /bootパーティションが 一覧に表示される



「追加」をクリックして、そのほかのパーティション も追加する

07 スワップ領域を 割り当てる



最後の「スワップ領域」のみ「マウントポイント」で はなく「利用方法」で指定する。

08 設定を確認したら インストールを続行



6つのパーティションを正しく割り当てたら、「進む」 をクリック。設定はこれで完了だ

‡導入 webminのインストールと日本語化

上記の手順でインストールした Sambaは、設定を行なうためのGUIが 付属しているバージョンだ。しかし、設定 のなかには、Ubuntu上で管理者権限 を使用して設定ファイルを開き、直接 編集しなければ変更できない項目もあ る。そこで、設定作業を少しでもラクに するためのツールとして、ブラウザ経由 でSambaの設定を行なうことができる 「webmin」も導入しておきたい。サイト からDEBパッケージをダウンロードして、 インストールしよう。

01 ダウンロードする

パッケージを

「Webmin」の公式サイト(http://www.com/)から「.deb」ファイルを入手する。

02 webminを インストールする




ダウンロードしたファイルを実行し、Ubuntuに 「webmin」をインストールする。




ブラウザのアドレスバーに「https://(仮想サーバのローカルアドレス:10000/]※を入力。警告画 面が表示されるが閲覧を続ける。

04 管理者用のIDと



ログイン画面が表示されるので、Ubuntuの管理 者用のIDとパスワードでログインする。

05 webminの画面が 表示される



左側のメニューから「System」を開き「Change language and Theme」をクリックする。

OG UI上の言語表記を 日本語にする



JP.EU)」に指定する。

07 webminに再び ログインする



webminからログアウトし、再ログインすると、表記が日本語に変わっている。

土設定 Sambaにユーザーを追加する

次に、Sambaのユーザーを新規追 加する。追加は「システム管理」から Sambaの設定メニューを開き、「ユー ザーの追加」から行なえるはずだ。こ こでは、Linuxユーザーの割り当て、 Windowsからログインする際のユー ザー名とパスワードを定義する。特別 な理由がない限りは、Sambaユーザー 名、Linuxユーザー名、Windowsユー ザー名を同一にしておくとよいだろう。ま た、パスワードもWindowsのログインパ スワードと同一にしておくとベンリだ。

システム管理から O1 Sambaの設定を開く



サーバー設定ソフトを起動し、「プレファレンス」→

02 Sambaのユーザーを 追加する



ウインドウが表示されたら「ユーザーの追加」ボタン

03 ユーザー名と パスワードを定義



Unixユーザー名 (Ubuntuユーザー名) を選び Windowsユーザー名とパスワードを入力する。

‡使用 Sambaでファイルを共有する

ユーザーを追加したら、Sambaサー バの設定を行なう。まずは「プレファレン ス」から「サーバー設定」をクリック。す ると「サーバー設定画面」が表示される ので、ワークグループ名に、Windows のPCと同じワークグループ名(通常は 「Workgroup」や「MS HOME」など) を指定する。次にファイル共有で使用 するディレクトリを指定する。メイン画面 の「ファイル」から「共有を追加」をクリッ クし、表示される設定画面から共有させ たいディレクトリを指定しよう。

01 ファイル共有する ディレクトリを指定



ワークグループを設定したら、メイン画面の「ファイ ル」→「共有を追加」をクリック。

02 ディレクトリと 共有名を入力する



ディレクトリを指定し、共有名を入力。「書き込み 可能」と「可視」をチェックする。

03 アクセス可能な ユーザーを指定




「アクセス」タブを選び、「特定のユー・ ~」で、利用できるユーザーを選ぶ

U4 Windowsから Sambaにアクセス



バのプライベートIPアドレス)を入力。

D5 Sambaの共有が 表示される



共有名が表示されるので右クリックし「ネットワーク

OG ドライブレターを 割り当てる



「ドライブ | プルダウンメニューで、仟意のドライフ レターを選び「完了」をクリック。

□7 ネットワーク ドライブを認識



追加されたドライブをダブルクリックすると、

‡設定 Ubuntuにユーザーを追加する

ここからは、複数のユーザーが共有 ディレクトリに同時にアクセスし、ファイ ルの作成や編集などの作業をすること ができるように、Sambaの設定を行なっ ていく。そのためにもまずは、Ubuntuに 新規ユーザーを追加しよう。ユーザー の追加は、デスクトップのメニューにあ る「システム管理」→「ユーザとグルー プ」から実行できるぞ。

D1 新規ユーザーを Ubuntuに追加



「ユーザ設定 | 画面が開いたら「追加 | ボタンをクリ

02 ユーザー名を 入力する



いるユーザー名と同一の名前にするとよい。

03 パスワードを 設定する



ユーザーのパスワードを設定する。これも Windowsのユーザーパスワードと同一がよい。

Point ファイル共有を利用可能にしておく

新しく作成したUbuntuのユーザーは、そのまま ではファイル共有することができない。そこ ユーザーの新規作成後は、「ユーザ設定」 「詳細設定」を開き、「ユーザの権限」タブにある 「ローカル・ネットワークでファイルを共有する」 のチェックを有効にしておこう。これで新規ユー ザーもファイル共有することができるはずだ。



Windowsのアカウントを確認するには

UbuntuとWindowsのユーザー名・ パスワードを同一にしておくと、共有 ディレクトリにアクセスする際にパス ワード入力をしなくて済む。そこで、 合わせて変更したい場合は、「コント トの追加または削除」からユー 名やパスワードを変更してみよう。



‡設定 UbuntuとSambaのユーザーを同期させる

ここまでの説明で、Sambaの基本 的な使い方は理解できたハズ。次は webminを使って、UbuntuとSamba の設定を行なう方法を解説する。この webminというのは、ブラウザからLinux の各種設定を編集するためのツール で、本来はGUIで編集できない設定項 目も変更できるのが利点だ。まずは、先 ほどの手順で新規に作成したUbuntu ユーザーを、自動的にSambaのユー ザーとしても登録するように、ユーザー 設定を同期させよう。

04 すべての項目に

クを入れてから「適用」をクリックする。

チェックを入れる

ユーザの同期

ris ユーザリストへの信誉が自動的に Serba ユーザリストに重視的にな ーサの直放、前時、または信誉がユーザとクループ Highers セジュー

01 webminにアクセス



05 ユーザーを 同期させる

02 Sambaの 設定メニューを開く



03 UbuntuとSambaの ユーザーを同期



ユーザーの変換を 06 実行する



設定をスグに反映させたい場合は「Unixユーザを 設定は変更せずに「ユーザの変換」ボタンをクリッ

07 Ubuntuのユーザーが Sambaに登録される



変換に成功すると、「Samba ユーザ | の一覧画面 に、Ubuntuのユーザーが追加される。

#設定 webminを使ってSambaの共有を作成する

次に、webmin上から新しいSamba のファイル共有を作成しよう。Ubuntu にインストールされたGUIの設定ツー ルよりも詳細な設定を施せるのが、 webminを利用するメリットだ。大まか な作業の流れとしては、まずwebmin でSambaの設定ページを開き、新しい ファイル共有の作成を開始する。次に、 共有に使用する名前を任意で入力し、 共有するディレクトリを指定。最後に、そ のディレクトリを使用できるユーザーを 指定すればよい。

新規のファイル共有を webminで作成する

Samba ユーザに変換」をクリックする。



Sambaの設定ページの一番上に戻り、「新規のフ ァイル共有を作成」をクリックする。

共有に使用する名前を 任意で入力する



「共有名 | を任意で入力し、「共有するディレク

03 ファイルを共有する

e h	ttps://192.	100,11,59,100	00/choosencg 😵 🗵	
	local	4 KB	23/4月/2010	19:11
	lock	40 bytes	04/7月/2010	19:54
	log	4 kB	04/7月/2010	19:54
	mail	4 kB	29/4月/2010	21:17
	opt	4 kB	29/4月/2010	21:17
۵	run	560 bytes	04/7月/2010	19:55
	samba	4 kB	04/7月/2010	20:00
	spool	4 kB	03/7月/2010	17:58
ā	tmp	4 kB	23/4月/2010	19:11
ō	webmin	4 kB	04/7月/2010	19:28

ポップアップ内にディレクトリー覧が表示される。 使用するディレクトリを指定する。



「有効にしますか」「ブラウズ可能にしますか」を「はい」にして「作成」をクリック。

打ち込まずに、共有ディレクトリに

クセスする場合は、Windowsのエ

スプローラから「ネットワーク」を開こ う。ネットワーク上にあるLinux PCが

表示されるので、ダブルクリックすれ ば共有ディレクトリが表示される。た

識されるまでに時間がかかる。

O5 ファイル共有が 作成される



ファイル共有が新規に追加されているので、「共 有名」にある名前の部分をクリックする。

Marine Marine

10 mm

□□ ファイル共有の 編集画面



「その他の共有オプション」にある「セキュリティと アクセス制御」をクリックする。



「有効なユーザ」「可能なユーザ」にアクセスを計 可するユーザーを指定し、サーバを再起動。

/var等にフォルダを作るには Point IPアドレスを使わずにアクセス エクスプローラにIPアドレスを直接

webminはroot権限で利用できるので、 See manifolianticality with the set of th ルダ作成を行なうことが可能だ。ただし、デ・ レクリをパスで指定しなければならず、不慣れなユーザーには若干扱いにくい。そんな場合は、端末で「sudo nautilus」を実行するとよい。この方法でファイラーを起動させると、 クからのファイル作成が可能になる。



‡共有 ディレクトリをグループで共有する

これまでに行なってきたのは、Samba とwebminの基本的な設定だ。ひとり のWindowsユーザーが、LAN経由で Ubuntu仮想サーバ内のディレクトリを 操作できるようになった。ここからは、複 数のWindowsユーザーをひとつのグ ループの中に登録して、仮想サーバ内 にある共有ディレクトリに、グループの 全員がアクセスできるようにする。これ が終われば、ファイル共有サーバは完 成。グループの作成と管理も、引き続き webminを使って行なっていく。

01 webminにアクセスし システム設定を開く



左側のメニューから「システム」→「ユーザおよび グループ | をクリック。

05 グループ名を入力し ×ンバーを追加する



グループ名を記入し、ユーザー一覧の左側から選 んで、右側にメンバーを追加する。

09 Sambaグループが



手順5で作成したUbuntuグループと同じ名前でで、Sambaグループが作成されている。

更すればよい。

Point ディレクトリのパーミッションを設定

共有ディレクトリ内のファイルやディレ 🚟

でも自由に編集・削除できるようにす

る場合は、パーミッションを設定する。 設定方法は、ファイル共有の編集画

面を開き、「ファイルの許可」をクリック。「強制Unixファイルモード」と「強

ディレクトリをグループで共有する



すると、ユーザーを作成できる。

OG Sambaグループの

設定を行なう

「Samba Windows ファイル共有」を開き「Unix とSambaグループの自動同期設定」をクリック。

セキュリティを編集

Electric Density

ザーしかSambaサーバの中にあるディ ンクトリを操作できないのだ。サーバmp たい場合は、黒い破線の部分の設定を 実行する必要がある。複数のWindows し、それぞれに使用権限を与えれば、ク ループの全員がサーバ内の共有ディレ

Ubuntuからは

設定を行なわない

Ubuntuにはグループ管理用のGUIが標準で用意

Ubuutuのグループを 新しく作成する

ページを下にスクロールさせて「新しいグループを

Samba設定のトップページに戻り「Sambaグループの追加および編集」をクリック。

同様に「可能なグループ」欄にもグループを登録

し、「保存」をクリックすれば完了だ。

12 可能なグループも 登録する

08 Sambaグループの

確認を行なう

作成 |をクリック。

9 · 8 · 3 · 4 · 4 · 50 · 2 · 5 · 5 · 5 · 5

•

されているが、webminのほうが使い勝手がよい

sのグループに所属しているが、Sambaでファイル共有を行なう場合は、それとは別に

02 ユーザーの管理 画面が表示される 03 グループの管理 画面に切り替える



右ページ上部の「ローカルグループ」タブをクリッ クしてグループ画面に切り替える。



07 Ubuntu ຽSambaの



グループ同期では3つの項目すべてにチェックを 入れて「適用」ボタンをクリック。

11 共有を利用できる



前ページで作成したファイル共有の設定を開き ポップアップが表示されたら、左からグループを選 「有効なグループ」欄の「…」を押す。



んでクリックし、「OK」をクリック。

サーバに多彩な機能を追加する



は保守 仮想サーバの状態を記録する

サーバ運用をはじめる前にVirtualBox のスナップショットを作成しておこう。ス ナップショットとは、Windowsにおける 「復元ポイント」と似たような機能。仮想 マシンの状態を保存し、過去にさかの ぼって元の状態にレストアできるものだ。 サーバに新しく機能を追加する際、設定 を間違えてしまったり、インストールに失 敗したりして、システムが不安定になって も、スナップショットを作成した状態に戻 れば、変更前の異常のないシステムを取 り戻せるというわけだ。

変更を加える前に 01



メイン画面の「スナップショット」タブで、カメラ型 のボタンをクリックする。

02 現在の状態が




スナップショットの名前と説明を入れて「OK」をク リックすると状態が保存される。

03 以前の状態を 復元する



以前のスナップショットを選択し、画面上の復元ボ タンをクリックする。

スナップショットで以前の状態を保存



いつでも過去の状態に戻れるので、システムに手を加える前にスナップショットを取っておけば不具合が発生したとしても安心。過去の時点に 戻ると、それ以降に作られたファイルが消えてしまうという難点もあるが、仮想サーバと外付けHDDを組み合わせて、システムを仮想サーバで、 共有ディレクトリを外付けHDDで運用すれば解決する。安全性も高い。

■4 確認ダイアログが表示される



復元 ボタンをクリック ると以前の状態にさか

U5 システムが過去の状態に戻る



作成したファイルや設定 は消えるので要注意。逆 、未来の状態に戻るこ

次へ(N)

‡保守 仮想サーバをバックアップする

Virtualboxで作成し、動作している 仮想マシンは、Windows上ではファイ ルとして保存されている。それゆえに、仮 スポート機能を使えば、USBメモリ、外 付けHDD、DVD/Blu-rayなどの各種 メディアへとスムーズに書き出すことが できる。万が一のトラブルに対する備え を手軽にでき、復旧も手早く行なえるの が、仮想サーバのメリットなのだ。

想マシンはシステム全体のバックアップ を取るのも容易だ。VirtualBoxのエク



01

メイン画面の「ファイル」から「仮想アプライアンスのエクスポート」をクリック。

02 エクスポート ウィザードが起動する



作業はウィザードで行なう。書き出したい仮想マシンを選んで「次へ」をクリック。

03 エクスポートの 設定を行なう




エクスポート設定画面では仮想マシンの名前やノ ードウエア構成の変更が可能だ。

仮想マシンファイルの 保存場所を指定する



書き出したファイルの保存場所を指定する 「OVF0.9~」のチェックは無効にしておく



システムのみであれば容量は少ないので、USBメ モリにも保存できる。

06 仮想マシンファイルを



メイン画面の「ファイル」から「仮想アプライアンス

07 仮想マシンが 追加される



ウィザードに従って、先ほど書き出したファイルを 読み込めば、仮想マシンが追加される。